

Rapportera till Temperatur.nu från Fibaro Home Center 3

Börja med att ladda ner filen i inlägget och Temperatur.nu.fqa.zip och packa upp den.


Gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du "Rapporteringsurl". Skriv ner alla tecken som finns i rutan "Hashkod" som är kopplad till denna mätpunkt". De behövs senare.

Logga in i din Home Center 3 och klicka på det lilla ögat uppe i högra hörnet på den temperatursensor du vill använda för rapporteringen.

Skriv ner enhetens ID. I vårt fall 692.



Ladda upp filen till en ny Quick App-enhet i Home Center 3 genom att klicka på Settings (kugghjulet) Sedan på Devices och Add devices



Välj Other Device och sedan Upload File.

Peka ut filen Temperatur.nu.fqa och välj Överför.

En ny Device är nu skapad som heter Temperatur.nu

Klicka på den och gå till Edit & Preview och sedan till Edit.

Byt ut 692 på rad tre mot din temperaturgivares enhets-id.

Byt ut `acdef0123456789abcdef0123456789` på rad fyra mot hashh-koden som du fick från Temperatur.nu

Klicka på Save och sedan Close

Grattis! Du rapporterar nu temperaturen till temperatur.nu var 90 sekund.

För att ändra rapporteringsfrekvensen ändrar du på rad 40 i koden ovan. 90*1000 är antalet millisekunder mellan varje rapportering.

